

Tutoriel

Commande ONLINE

CORRECTIONS	SUPPLEMENTS	PRÉCALIBRER	FORME	CENTRAGE	EPAISSEURS	RÉSUMÉ
- <input checked="" type="checkbox"/> échelle (3.6) + Voir le Profil <input checked="" type="checkbox"/>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> biseau <input checked="" type="radio"/> seulement précal <input type="radio"/> biseau et précal <input type="radio"/> biseau précal et avec monture Type: Metal Biseau: Biseau Position: AutoExp <input type="checkbox"/> polissage </div>		
ESTANDAR FORMA1		Diam. Résultant: 67.0		Diam. Résultant: 66.0		
effacer forme						
monture pont 19 Base - 8 + Facial - 18 + Pantos. 7 gr. / mm. vertex 13						
centrage dip.tot 66 dnp.droit 33 dnp.gauche 33 dn/corredor 14 🔒 haut.droit 18.0 haut.gauche 18.0 Initiales TFR						
ref. hauteur: bord monture						

Sélectionner la gamme désirée :

Catégories

- Progressifs Freeform
- Progressifs Conventionnels
- Verres Bifocaux
- Verres Unifocaux Freeform
- Verres Unifocaux
- Verres de Stock

Marques

- IOH
- LTL

 SMART Progressif conventionnel Multi-Design à partir de 10€ SMART.pdf	 IGNI Progressif Freeform optimisé : à partir de 18€ IGNI.pdf IGNI Paramètres.pdf Offre 2ème paire.pdf	 ADAPT Progressif Freeform personnalisé à partir de 24€ ADAPT.pdf ADAPT Paramètres.pdf Offre 2ème paire.pdf
 PERFECT Progressif Freeform individualisé à partir de 28€ PERFECT.pdf PERFECT Paramètres.pdf Offre 2ème paire.pdf	 INTERIOR FF Progressif Freeform de proximité à partir de 24€ INTERIOR FF.pdf INTERIOR FF Paramètres.pdf Offre 2ème paire.pdf	 CLEARVIEW Unifocal Freeform personnalisé (Atoric) à partir de 19€ CLEARVIEW.pdf CLEARVIEW Paramètres.pdf

Tous les verres de la gamme choisie apparaissent : choisissez le verre

1 – Cliquer sur « commander » »

The screenshot shows the search results for 'Verres ADAPT'. On the left, there is a navigation menu with 'Rechercher' (search) and 'Catégories' (categories) sections. The search results on the right show 19 lenses found, with a list of options including SMART, IGNI, ADAPT, PERFECT, INTERIOR FF, CLEARVIEW, C28 1.50, INVISIBLE 1.50, EXECUTIVE 1.50, 1.50 ORGANICO, 1.50 ASFERICO, 1.60 ULTRALIGHT, 1.67 ORGANAX, 1.50 TRANSITIONS SIGNATURE VII FAB, 1.60 TRANSITIONS SIGNATURE VII FAB, 1.67 TRANSITIONS SIGNATURE VII FAB, 1.50 ORGANICO 65/70 STK (non traité), 1.50 SUPERORGANICO 65/70 STK (durci), 1.50 KOMPLETT 65/70 STK (hmc et hmc+), 1.50 SOL HISPANO 65/70/75 STK, 1.50 TRANSITIONS SIGNATURE VII STK, 1.56 SENSITIVE STK, 1.60 ULTRALIGHT STK, and 1.74 AS ULTRAMAX SAFIR-TEX 70/75 STK. Below the list, four specific lens options are displayed with their prices and 'Commander' buttons:

IOH ADAPT 1.50 Super	Le verre	24,00 € net HT	Commander
IOH ADAPT 1.50 Safir Tex	Le verre	34,00 € net HT	Commander
IOH ADAPT 1.60 Super	Le verre	30,00 € net HT	Commander
IOH ADAPT 1.60 Safir Tex	Le verre	40,00 € net HT	Commander

2 – Remplir le champ « Référence Client »

3 – Cliquer sur « Commander » »

The screenshot shows the checkout process for 'Verres ADAPT'. The top right corner displays the price '40,00 € net HT'. The 'Votre commande' (Your order) section shows 'Oeil droit' (right eye) and 'Oeil gauche' (left eye) both checked. The 'Référence client' (Customer reference) field is highlighted with a red box and contains the number '2' and the name 'M. DURAND'. Below this, the delivery address is shown: 'IOH, 418 rue du Mas de Verchant, BP 12, 34935 MONTPELLIER, France'. A 'Modifier' button is next to the address. At the bottom, the 'Commander' button is highlighted with a red box and the number '3'. The 'Suppléments' (Supplements) section on the right lists various options with their prices:

Supplément	Prix
Safir Tex	inclus
DECENTREMENT	offert
DIAMETRE SPECIAL	offert
BASE SPECIALE	offert
TEINTES UNIES (tous indices)	4,50 €
HORS GAMME (nous consulter)	6,50 €
CYL. 4,25 à 6,00 dp. (nous consulter)	6,50 €
EPAISSEUR SPECIALE	6,00 €
TELEDEBORDAGE ORGA (biseaux, rainage, perçage...)	1,00 €
TELEDEBORDAGE ORGA (biseaux sport, sécurité, etc)	2,50 €

Après avoir cliquer sur « Commander » vous accédez à l'écran : paramétrage de votre commande
Onglet « CORRECTIONS »

1 – Champs obligatoires à remplir :

super-VISION.fr la plateforme de l'optique

Reference 432_p_CBa Quality Card M. DURAND

1

	<input checked="" type="checkbox"/> Droit	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche
Sphere	+0.00	+0.00
Cylindre	+0.00	+0.00
Axe	0	0
Addition	+0.00	+0.00

75 Diametre Normalisé Maximum 75

Gamme PERFECT 1.6

SAFIR-TEX 2 -- sans couleur -- 3 -- sans ton --

2 - Si vous souhaitez ajouter une **COULEUR** : cliquez sur la couleur souhaitée

3 – Choisissez le « TON » : cliquez sur le ton désiré

4

SAFIR-TEX BRUN -- sans ton --

3

- MARRON 20%
- MARRON 35%
- MARRON 60%
- MARRON 80%
- MARRON GR 35-10%
- DEGRADE MARRON 60/25
- DEGRADE MARRON NIEVE 80/35
- MARRON NIEVE 90%
- MARRON 10 %
- MARRON DARK 95%
- BI-DEGRADE MARRON/FUSHIA
- sans ton --
- sans ton --

Cliquer sur « SUIVANT » pour continuer

Gamme
PERFECT 1.6
SAFIR-TEX
BRUN
-- sans ton --
4
suivant
valider & sortir

Onglet « SUPPLEMENT »

Il est aussi possible d'ajouter des suppléments (de fabrication) comme :

- base spéciale
- épaisseur au centre
- prisme polar
- prisme rectangulaire
- décentrement

CORRECTIONS SUPPLEMENTS PRÉCALIBRER FORME CENTRAGE EPAISSEURS RÉSUMÉ
Droit
Gauche
base spéciale (0) Dp.
épaisseur centre mm.
prisme polar puissance Dp. angle degrés
prisme rectangulaire nasal Dp. supérieur Dp.
décentrement nasal mm. supérieur mm.
effacer effacer

Onglet « PRECALIBRER »

Commander avec une FORME

Une fois entrée la correction, le verre, le traitement, la couleur, vous accéder à l'onglet « Précalibrage »

Sélectionnez la forme standard adéquate et cliquez sur celle-ci, un encadré Vert foncé apparaît puis précisez les dimensions Boxing :

- 1) Longueur en mm (A : boxing)
- 2) Hauteur en mm (B : boxing)
Il est recommandé de consulter les mesures Boxing A et D (Nez) sur la branche de la monture.
- 3) Cliquez sur FORME.
Le calibre est ainsi aux bonnes dimensions.
Vous passez automatiquement à l'onglet suivant « Centrage ».

NB : vous avez la possibilité de dessiner la forme exacte du calibre de la monture en connectant une tablette graphique, pour cela cliquer sur « Dessiner » et suivre les instructions comme ci-dessus.

CORRECTIONS SUPPLEMENTS **PRÉCALIBRER** FORME CENTRAGE EPAISSEURS RÉSUMÉ

Cliquez ici pour dessiner la forme .

Dessiner

Selectionnez la forme et précisez ses dimensions.

dimension

1 largeur mm.

2 hauteur mm.

3 ✓

valider & nouveau valider & sortir

Onglet « CENTRAGE »

Après avoir sélectionné la forme apparaît l'onglet « Centrage » Préciser :


- 1) vérifier que dans l'encadré « Biseau » soit sélectionné « seulement précal »
- 2) renseigner le type de monture
- 3) renseigner le Pont en mm (D : Boxing) – *Il est recommandé de consulter la mesure D (Nez) sur la branche de la monture.*
- 4) Base variable pour les progressifs Adapt, Perfect, Interior FF et Clearview (unifocal freeform personnalisé)
- 5) Angle Facial normalisé à 5° pour Digital, Adapt et Interior FF et variable pour Perfect et Clearview
- 6) Angle Pantoscopique normalisé à 7° pour Digital, Adapt et Interior FF et variable pour Perfect et Clearview
- 7) Vertex : distance Verre-Œil fixe à 13 mm
- 8) DIP Total : Distance Inter Pupillaire
- 8) dnp droit : ½ écart Droit
- 8) dnp gauche : ½ écart Gauche
- 9) Hauteur de la pupille par rapport au bord inférieur de la monture
- 10) dn/corredor : longueur de la progression
- 11) le progressif PERFECT autorise la gravure laser des initiales du porteur, 3 lettres en majuscule. Si vous ne souhaitez pas cette gravure, il vous suffit de mettre 3 traits du 6 : ---



Cadenas **fermé** : hauteur du couloir choix automatique.



Cadenas **ouvert** : hauteur du couloir choix manuel.



Pour pouvoir ajuster la fabrication du verre à la base et à l'angle facial de la monture, cliquez sur « **VOIR LE PROFIL** » : vous visualisez ainsi les 2 verres.

Choisir la base du verre et l'angle facial de la monture :

- base variable pour l'Adapt et l'Interior FF
- base et angle facial variables pour le Perfect et Clearview

Assurez-vous de votre paramétrage et ce, par superposition de la monture et de l'image à l'écran (l'image à l'écran peut être mise à l'échelle).

Par défaut, la base est normalisée par l'ordinateur, le facial est normalisé à 5°, l'angle pantoscopique est normalisé à 7° (gr)

Vertex : distance Verre-Œil : fixe à 13 mm



Onglet « EPAISSEURS »

Vous pouvez consulter les épaisseurs rapidement et ce, pour les verres dont la technologie n'est pas freeform.

Si vous souhaitez obtenir des épaisseurs précises pour les verres dont la technologie est freeform, prochainement vous pourrez consulter : « épaisseurs plus précises ».

CORRECTIONS	SUPPLEMENTS	PRÉCALIBRER	FORME	CENTRAGE	ÉPAISSEURS	RÉSUMÉ
<p>Dian.Résultat: 66.2 Dian.Résultat: 65.2</p> <p>Les épaisseurs indiquées sont approximatives.</p>					facette droite gauche <input type="text" value="nd."/> <input type="text" value="nd."/>	
					épaisseur minimum perçages <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1.8"/> <input type="text" value="+"/>	
					épaisseur minimum monture <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1.6"/> <input type="text" value="+"/>	
					base verres droite gauche <input type="text" value="4.5"/> <input type="text" value="4.5"/>	
					base monture <input type="text" value="0.0"/>	

NB : Afin de pouvoir VALIDER (enregistrer) votre commande vous devez revenir sur l'onglet « **CORRECTIONS** » ET cliquer sur « **VALIDER et SORTIR** »

Onglet « RESUME »

Résumé de votre commande

COMMANDE ET TELEBORDAGE AVEC FORMES ENREGISTRÉES DANS NOTRE CATALOGUE

Onglet « FORME »

Le catalogue d'IOHWEB comporte plus de 8700 formes déjà numérisées issues des collections des plus grandes marques de montures.

Vous pouvez ainsi télédeborder les verres sans traceur.

Le procédé est le suivant :

- 1) Sélectionnez « **Catalogue** ».
- 2) Dans le champ « **Toutes** » sélectionnez le type de monture
- 3) Dans le champ « **chercher** », renseigner le nom de la marque.

catalogue

Catalogue 1

Toutes 2

3 MINIMA

chercher

Tracer

Fichier

options avancées

forme ✓

Sélectionnez le modèle

- La forme recherchée apparaît, celle-ci est aux bonnes dimensions, cliquez sur « Forme », vous accédez automatiquement à l'onglet « CENTRAGE ».

catalogue

Catalogue

perçages

MINIMA

chercher

type	Fabricant	Collection	Modèle/Gauge
MINIMA	MINIMA	Todas	F62-52
MINIMA	MINIMA	Todas	F57-51
MINIMA	MINIMA	Todas	F55-50
MINIMA	MINIMA	Todas	F54-50
MINIMA	MINIMA	Todas	F49-49
MINIMA	MINIMA	Todas	F40-51
MINIMA	MINIMA	Todas	F28-56
MINIMA	MINIMA	Todas	F20-53
MINIMA	MINIMA	Minima Junior 22G	408/44
MINIMA	MINIMA	Minima Junior 22G	422/49
MINIMA	MINIMA	Minima Junior 22G	420/49
MINIMA	MINIMA	Minima Junior 22G	415/46
MINIMA	MINIMA	Minima Junior 22G	414/46
MINIMA	MINIMA	Minima Junior 22G	413/44

Tracer

Fichier

options avancées

MINIMA

Todas

F49-49

forme ✓

Après avoir cliqué sur « FORME » vous devez vérifier les paramètres suivants :


The screenshot shows the 'CENTRAGE' software interface. The main window displays a pair of glasses with various dimensions: 60.0 for the total width, 29.0 and 31.0 for the eye widths, 17.0 for the bridge, and 19.0 for the height. The resulting diameters are 66.6 and 62.9. The configuration panel on the right is set as follows:

- biseau: biseau et précal (1)
- Type: Plan (2)
- Biseau: Plan (3)
- Position: 1/3 2/3 (4)
- polissage (5)


Buttons for 'dimension' and 'Editer forages' are visible. Below the glasses, there are sections for 'monture' (pont: 17.0, Base: 4.5, Facial: 5, Pantos: 7, vertex: 13) and 'centrage' (dip.tot: 60, dnp.droit: 29, dnp.gauche: 31, dn/corredor: 15, haut.droit: 19.0, haut.gauche: 19.0). A 'ref. hauteur: bord monture' note is present.

1) **Biseau** : « biseau et précal » sélectionné automatiquement.


2) **Type de monture** : « PLAN » sélectionné automatiquement



3) **Biseau** : « PLAN » sélectionné automatiquement



4) **Position** : invalide, non prise en compte



5) **Polissage** : possible pour Perçage et Rainage, sans surcoût.
Pour les biseaux : attention supplément tarifaire